


## Instalacja i konfiguracja VPN

1. Upewnij się, że posiadasz prawidłowe dane logowania do swojego konta w domenie **@edu.uekat.pl**
2. Aktywuj dostęp do uczelnianej sieci WiFi (EDUROAM).

Twoje dane logowania posłużą do połączenia się z VPN

<https://faq.ci.ue.katowice.pl/?p=121&lang=pl>



**Jeżeli Twoje konto jest już aktywne, zamiast opcji „włącz” wyświetli się możliwość zmiany hasła dostępowego do eduroam.**


3. Pobierz i zainstaluj klienta VPN. Wybierz najnowszą dostępną wersję. W razie problemów z działaniem możesz spróbować zainstalować starszą.

<ftp://ftp.ue.katowice.pl/vdi>

4. Pobierz plik z konfiguracją

[https://drive.google.com/drive/folders/1VNmbrutnNvUjHMCj0pjHRkuFE\\_MYb\\_dE?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1VNmbrutnNvUjHMCj0pjHRkuFE_MYb_dE?usp=sharing)

5. Po instalacji otwórz konsolę aplikacji. W tym celu na pasku Windows odszukaj ikonę programu i wciśnij prawy klawisz myszy. Z menu rozwijanego wybierz Open FortiClient Console



6. Odblokuj ustawienia programu wciskając ikonę kłódki na górnym menu programu.




Po tej czynności ikona zniknie z menu programu




7. Przejdź do ustawień programu. W tym celu wciśnij ikonę koła zębatego w górnym menu.




8. Wgraj konfigurację VPN. W tym celu w oknie ustawień programu wciśnij klawisz **Restore**.




9. W otwartym oknie wskaż pobrany plik z konfiguracją.




10. W kolejnym oknie podaj hasło do pliku i zatwierdź wprowadzenie zmian klawiszem OK.  
**Hasło potrzebne do wgrania pliku otrzymasz oddzielnie**



11. Jeżeli podałeś prawidłowe hasło zmiany zostaną wprowadzone i wyświetlony zostanie komunikat.




12. W przypadku błędnie wprowadzonego hasła wyświetlona zostanie informacja o błędzie



Sprawdź poprawność wpisywanego hasła i spróbuj ponownie.

13. Połącz się z siecią vpnvdi. W tym celu w oknie programu w polu **VPN Name** wybierz vpnvdi. W polu **Username** wpisz swój login dostępowy, a w polu **Password** hasło do Twojego konta EDUROAM (Wi-Fi). Następnie wciśnij klawisz Connect.



Twój login jest następujący:

**Studenci:**

- Login w usłudze GoogleApps (np. [imie.nazwisko@edu.uekat.pl](mailto:imie.nazwisko@edu.uekat.pl)).

**Pracownicy UE**

- Login w usłudze GoogleApps (np. [imie.nazwisko@uekat.pl](mailto:imie.nazwisko@uekat.pl)).

lub

- Twoja nazwę użytkownika wraz z [@eduroam.ue.katowice.pl](mailto:@eduroam.ue.katowice.pl)

Podczas łączenia pola zostaną wyszarzone



Jeżeli podałeś prawidłowe dane logowania okno programu zostanie zminimalizowane, a na pasku przy ikonie programu pojawi się kłódka.




Po zakończeniu pracy rozłącz się wciskając klawisz Disconnect w głównym oknie programu.




## VMWare Horizon. Dostęp HTML

1. Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę <https://srv-view.ue.local/>  
Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny.  
**Opis znajdziesz na końcu tego dokumentu**
2. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access




3. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać i wciśnij **Login** \*




\*odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajęcia

4. Po poprawnym zalogowaniu wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu.




5. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.



## Dodawanie wyjątku dla strony **srv-view.ue.local**

### Microsoft Edge

1.



### Twoje połączenie nie jest prywatne


Atakujący mogą próbować ukraść Twoje informacje z witryny **srv-view.ue.local** (na przykład hasła, wiadomości lub karty kredytowe).

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Zaawansowane

Wróć

2.



### Twoje połączenie nie jest prywatne

Atakujący mogą próbować ukraść Twoje informacje z witryny **srv-view.ue.local** (na przykład hasła, wiadomości lub karty kredytowe).

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Ukryj zaawansowane


Wróć


Ten serwer nie może udowodnić, że jest to **srv-view.ue.local**; jego certyfikat zabezpieczeń nie jest zaufany przez system operacyjny komputera. Może to być spowodowane błędną konfiguracją lub przechwyceniem połączenia przez atakującego.

[Przejdź do witryny srv-view.ue.local \(niebezpieczna\)](#)

## Mozilla FireFox

1.




 **Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa**


Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „srv-view.ue.local”. Jeśli otworzysz tę stronę, atakujący będą mogli przechwycić informacje, takie jak hasła, adresy e-mail czy dane kart płatniczych.

[Więcej informacji...](#)

[Wróć do poprzedniej strony \(zalecane\)](#) [Zaawansowane...](#)

2.



 **Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa**

Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „srv-view.ue.local”. Jeśli otworzysz tę stronę, atakujący będą mogli przechwycić informacje, takie jak hasła, adresy e-mail czy dane kart płatniczych.

[Więcej informacji...](#)

[Wróć do poprzedniej strony \(zalecane\)](#) [Zaawansowane...](#)

Witryna „srv-view.ue.local” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.

Kod błędu: [MOZILLA\\_PKIX\\_ERROR\\_SELF\\_SIGNED\\_CERT](#)

[Wyświetl certyfikat](#)

[Wróć do poprzedniej strony \(zalecane\)](#) [Akceptuję ryzyko, kontynuuj](#)

1.




## Połączenie nie jest prywatne

Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze strony **srv-view.ue.local** (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). [Więcej informacji](#)

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Pomóż nam poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w sieci, wysyłając do Google [adresy URL niektórych odwiedzanych stron, niektóre informacje o systemie oraz część zawartości stron](#). [Polityka prywatności](#)



2.




## Połączenie nie jest prywatne

Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze strony **srv-view.ue.local** (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). [Więcej informacji](#)

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Pomóż nam poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w sieci, wysyłając do Google [adresy URL niektórych odwiedzanych stron, niektóre informacje o systemie oraz część zawartości stron](#). [Polityka prywatności](#)



Ten serwer nie mógł udowodnić, że należy do **srv-view.ue.local**. Jego certyfikat bezpieczeństwa nie jest zaufany w systemie operacyjnym tego komputera. Może to być spowodowane błędną konfiguracją lub przechwyceniem połączenia przez atakującego.

